

# Microsoft Outlook 設定方法

(SSL 対応 POP 設定版)

## ・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Microsoft Outlook で example.com ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

## ■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	user@example.com
受信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	user@example.com
パスワード	メールパスワード

(1) スタートメニューより Outlook を起動します。



(2) メールアカウントを入力し、[詳細オプション]をクリックし、[自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックを入れ、[接続]をクリックします。



✕

 Outlook

メール アドレス


user@example.com

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

(3) [POP]を選択します。



(4) 設定情報を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

POP アカウントの設定  
user@example.com (別のユーザー)

受信メール

サーバー mail.nplus-net.jp ポート 995

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

サーバー mail.nplus-net.jp ポート 587

暗号化方法 STARTTLS

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信

既存のデータファイルを使用

参照...

前に戻る 次へ

#### ●サーバー情報

受信メールサーバー	mail.nplus-net.jp と入力します。
ポート番号	995
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックします。
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jp と入力します。
ポート番号	587
暗号化方法	STARTTLS

(6) パスワードを入力し、**[接続]**をクリックします。

POP アカウントの設定

[\(別のユーザー\)](#)

user@example.com


パスワード

\*\*\*\*\*

前に戻る

接続

(7) アカウントの追加が開始します。



(8) セットアップの完了画面で、他のアカウント追加はしない場合、[完了]をクリックします。  
以上で設定完了となります。

※[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]をしない場合、チェックを外します。

