N-PLUS クラウドメール

Microsoft Outlook 設定方法

（SSL 対応 POP 設定版）

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Microsoft Outlook で example.com ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	user@example.com
受信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	user@example.com
パスワード	メールパスワード

(1)スタートメニューより Outlook を起動します。

(2) メールアカウントを入力し、[**詳細オプション**]をクリックし、[**自分で自分のアカウントを手動で設定**]にチェックを入れ、[**接続**]をクリックします。

(3) [POP]を選択します。


Outlook
詳細設定
Office 365
Outlook.com
Exchange
Google
POP
IMAP
Exchange
2013 以前
前に戻る

ご利用の環境によっては以下のような画面になる場合がございます。
補足 1～3 のような画面になった場合はご確認をお願いいたします。
（補足のような画面にならない場合もございます。その場合は次の手順へ進めてください。）

【補足 1】
以下のような画面になった場合は[**はい(Y)**]ボタンをクリックしてください。



【補足 2】
以下のような画面になった場合はユーザー名とパスワードをご確認の上、
[OK]ボタンをクリックしてください。
正しいユーザー名とパスワードを入力しても同様の画面が表示される場合は
一度[**キャンセル**]ボタンをクリックしてください。（補足 3 の画面へ移ります。）

【補足 3】

以下の画面が出た場合は[**アカウント設定の変更**]ボタンをクリックしてください。

(4)設定情報を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

●サーバー情報

受信メールサーバー	mail.nplus-net.jp と入力します。
ポート番号	995
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックします。
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jp と入力します。
ポート番号	587
暗号化方法	STARTTLS

(6) パスワードを入力し、[**接続**]をクリックします。



(7)アカウントの追加が開始します。

(8) セットアップの完了画面で、他のアカウント追加はしない場合、[**完了**]をクリックします。
以上で設定完了となります。

※[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]をしない場合、チェックを外します。