<u>Microsoft Outlook 設定方法</u>

(SSL 対応 IMAP 設定版)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Microsoft Outlook で example.com ドメ インのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	IMAP
メールアドレス	user@example.com
受信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	user@example.com
パスワード	メールパスワード

(1)スタートメニューより Outlook を起動します。

	outlook	>
メール アドレス		
	詳細オプション 🗸	
	接続	

(2)メールアカウントを入力し、[詳細オプション]をクリックし、[自分で自分のアカウントを手動で設 定]にチェックを入れ、[接続]をクリックします。

v-۱۱۰ ۳۴۱۰۶	×
user@example.com	
詳細オプション ▲ ✓ 自分で自分のアカウントを手動で設定 接続)

(3) **[IMAP]**を選択します。



(4) 設定情報を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

	×
IMAP アカウントの設定 user@example.com	(別のユーザー)
受信メール	
サーバー mail.nplus-net.jp ポート 99	3
暗号化方法 SSL/TLS 🔻	
🗌 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
送信メール	
サーバー mail.nplus-net.jp ポ	-ト 587
暗号化方法 STARTTLS ▼	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
前に戻る	次へ
L	

●サーバー情報

受信メールサーバー	mail.nplus-net.jpと入力します。
ポート番号	993
暗号化方法	SSL/TLS
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jpと入力します。
ポート番号	587
暗号化方法	STARTTLS

(6) パスワードを入力し、[接続]をクリックします。

user@example.com	(別のユーザー)
パスワード	
*****	<u></u>
前に更え	+立(注

(7)アカウントの追加が開始します。

outlook	
user@example.comを追加しています	
***。 準備しています	

(8) セットアップの完了画面で、他のアカウント追加はしない場合、[完了]をクリックします。 以上で設定完了となります。

アルワント	・が正常に追加されま	した		
\geq	IMAP user@exampl	e.com		
別のメール	アドレスを追加			
			次へ	
	詳細	ポション 🔺		
)アカウントを手動で設?	定	
	✓ 目分で目分の	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		