<u>Microsoft Outlook 設定方法</u> (既存アドレス変更)

(SSL 対応 POP 設定版)

・はじめに

お手元に設定通知書をご用意いただき、以下の情報をあらかじめご確認ください。

- お客様ドメイン名
- お客様メールアドレス、パスワード

本マニュアルではメールアドレスを「user@example.com」を例として説明しています。 設定される際にはお客様ご利用のメールアドレスに読み替えてご利用ください。 ※ご利用中の Outlook の環境・バージョンにより画面が異なる場合がございます。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP ※SSL/TLS 対応
メールアドレス(アカウント)	user@example.com ※お客様メールアドレス
パスワード	メールパスワード ※お客様メールパスワード
受信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
受信ポート番号	995
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信ポート番号	587
暗号化方法	STARTTLS

(1) Outlook を起動し上部メニューから [ファイル] を選択します。



(2) [アカウント情報] 画面が表示されます。

変更対象のメールアドレスを選択し、[アカウント設定]→[サーバーの設定 (S)]をクリックします。



(3) [POP アカウントの設定] 画面が表示されます。

[受信メール]の項目に下記表の内容を設定し、[送信メール]をクリックします。

	×
POP アカウントの設定	
user@example.com	
ユーワー名 user@example.com	
パスワード ******	
☑ パスワードを保存する	
サーバー mail.nplus-net.jp ポート 995	
✓ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
送信メール ▼ ※[受信メール]の内容を設定後にクリック	

●受信メール

ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
サーバー	mail.nplus-net.jp と入力します。
ポート	995
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックします。

(4) [送信メール]の項目が表示されます。

[送信メール]の項目に下記表の内容を設定し、[次へ]をクリックします。

送信メール ^ サーバー	mail nnlus-net in		ボート 587
暗号化力			307
+-1(-(次 STARTIES		
t==	リティで保護されたパスワード	認証 (SPA) でのロ/	バンが必要
☑ 送信	(SMTP) サーバーには認証が	が必要です	
۲	受信メール サーバーと同じ話	设定を使用する	
0	ユーザー名とパスワードを使用	利してログオン	
0	メールを送信する前に受信メ	ニール サーバーにログス	わする

●送信メール

サーバー	mail.nplus-net.jp と入力します。
ポート	587
暗号化方法	STARTTLS
送信(SMTP)サーバーには認証が必要です	チェックします。
受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択します。

(5) 完了画面で正常更新のメッセージが表示された場合、[完了]をクリックします。 以上で設定完了となります。

	×
Outlook	
ULIOK OULIOK	
アカウントが正常に更新されました	
<u> </u>	

問題が発生した場合、[再試行]をクリックし、設定内容をご確認ください。

- ・メールアドレスに誤りはありませんか?
- ・パスワードの入力に誤りはありませんか? (大文字・小文字を区別しています。)
- ・サーバー名、ポート設定内容に誤りはありませんか?
- ・[受信メール]で SSL/TLS にチェック、[送信メール]で STARTTLS を選択されていますか?

