<u>Thunder Bird 68.7.0 設定方法</u> IMAP

(Windows版)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Thunder Bird 68.7.0 で example.com ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	IMAP
メールアドレス	user@example.com
受信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	user@example.com
パスワード	メールパスワード

(1) 画面左下の[スタート]ボタン>[Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを起動します。



(2) [メール]をクリックし、設定を開始します。

🔜 т-д						Ē	SH .	-		×
🖓 受信 🖌 🖋 作成 🖌 🖵 チャッ	ト 名アドレス帳	S 90 × T 0190	フィルター	検索 <ctrl+k></ctrl+k>					Q	≡
	Thunderbi	rd								
	アカウント	アカウント								
	📇 ፖታታን	パトのセットアップ:								
	ا-لا 🖂	> 喝チャット 頃:	ニュースグループ	🔊 フィード						
	🍈 新しい	カレンダーを作成する								
1								6	Today ペ	17 ~

(3)各項目に入力し、[続ける]ボタンをクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

既存メールアカウントの	セットアップ	×	(
あなたのお名前(<u>N</u>):	任意の名前	受信者に表示される名前です	
メールアドレス(<u>E</u>):	user@example.com	既存のメールアドレスです	
パスワード(<u>P</u>):	•••••]	
	✓パスワードを記憶する(M)		
手動設定(<u>M</u>)		続ける(C) キャンセル(A)	

●設定情報

あなたのお名前	名前を入力します。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

(4) 自動的にサーバー設定情報等が表示されます。

画面真ん中にある[IMAP(リモートフォルダー)]を選択後、左下の[手動設定]ボタンをクリックします。



(5)送受信サーバーの各項目を設定し、[詳細設定]ボタンをクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

既存メールアカウントの	セットアッ	1						×
あなたのお名前(N): メールアドレス(E): パスワード(P): 次のアカウント設定が	任意(user@ ●●● ジパス?	D名前 Dexample.com Dードを記憶する(M) れたサーバーを調べることに	受信者に表示 既存のメールア により見つかりま	される名前で ドレスです した。	す			
and all the set of the second		サーバーのホスト名		ポート番号		SSL		認証方式
受信サーバー: IMA	ΡV	mail.nplus-net.jp		993	~	SSL/ILS	~	暗号化されたバスワード認証 √
送信サーバー: SMTF	P	mail.nplus-net.jp	~	587	\sim	STARTTLS	\sim	暗号化されたパスワード認証~
ユーザー名: 受信	サーバー:	user@example.co	om			送信サーバー:		user@example.com
詳細設定(A) 第テスト(D) 完了(Q) キャンセル(A)								

●受信サーバー設定情報

受信サーバー	IMAP
サーバーのホスト名	mail.nplus-net.jp
ポート番号	993
SSL	SSL/TLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	user@example.com

●送信サーバー設定情報

送信サーバー	SMTP
サーバーのホスト名	mail.nplus-net.jp
ポート番号	587
SSL	STARTTLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	user@example.com

※[詳細設定]ボタンが押せない場合

画面右下にある、**[再テスト]**ボタンをクリックします。

それでも押せない場合は、入力内容に誤りがある可能性があります。入力した内容の確認を行います。

(6)アカウント設定画面が表示されます。画面左下、[送信(SMTP)サーバー]>[編集]ボタンを クリックします。

アカウント設定		×
✓ ⋈ user@example.co	送信 (SMTP) サーバーの設定	
サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー	 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既 る] を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。	定のサーバーを使用す
編集とアトレスヘカ 迷惑メール	mail.nplus-net.jp (既定)	追加(<u>D</u>)
同期とディスク領域		編集(<u>E</u>)
開封確認		
セキュリティ		削除(<u>M</u>)
◇ № ローカルフォルター		既定値に設定(工)
述 総入ール ディスク領域		
③ 送信 (SMTP) サーバー		
	選択したサーバーの詳細: 説明: <なし> サーバー名: mail.nplus-net.jp ポート: 587 ユーザー名: user@example.com 認証方式: 暗号化されたパスワード認証	
アカウント操作(<u>A</u>) く	接続の保護: STARTTLS	キャンセル

(7)送信(SMTP)サーバー画面で各項目が正しく設定されているか、確認します。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

問題がなければ、[OK]ボタンで画面を閉じます。

送信 (SMTP) サー/	ſ- ×
設定	
説明(<u>D</u>):	
サーバー名(<u>S</u>):	mail.nplus-net.jp
ポート番号(<u>P</u>):	587 🚽 既定値: 587
セキュリティと認証	E
接続の保護(<u>N</u>):	STARTTLS 🗸
認証方式(<u>l</u>):	暗号化されたパス 🗸 🗸
ユーザー名(<u>M</u>):	user@example.com
	ОК + +>>セル

サーバー名	mail.nplus-net.jp
ポート番号	587
接続の保護	STARTTLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	user@example.com

(8)アカウント設定画面に戻ります。画面右下の[OK]ボタンを押し、設定は完了となります。

アカウント設定		×
 ▲ user@example.com サーバ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 	送信 (SMTP) サーバの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストから選択 サーバを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバを使用します。	できます。[既定の
 迷惑メール 同期とディスク領域 開封確認 セキュリティ ローカルフォルダ 迷惑メール ディスク領域 送信 (SMTP) サーバ 	mail.nplus-net.jp (既定)	<u>追加(D)</u> 編集(E) 削除(M) 既定値に設定(<u>T</u>)
	選択したサーバの詳細: 説明: サーバ名: mail.nplus-net.jp ポート: 587 ユーザ名: user@example.com 認証方式: 暗号化されたパスワード認証 接続の保護: STARTTLS	
デバンシー「1葉TF(<u>A</u>) *	ОК	キャンセル